
Assunto: : Dicas e Tutoriais

Tópico: : Como usar o celular como modem

Como usar o celular como modem

Autor: : HFDAngelo

Data: : 03-10-2011 21:16:21

URL:

Este informativo foi feito usando o PCLinuxOS 2011 LXDE.

Inicialmente abra um terminal como **root** ...digite **route del default** ...dê **ENTER** ...feche o terminal

Abrindo um Gerenciador de Downloads (tipo o Synaptic) procure por **kppp** (antes dê um **Reload** para atualizar os pacotes)

Deverão aparecer os seguintes:

kdenetwork4-core

kdenetwork-kppp

kdenetwork-kppp-provider

Faça a instalação deles (apesar de estar usando o LXDE, ele aceitou sem problemas o **kppp** do KDE...não foi possível usar o **gppp** do Gnome pois este não conseguia achar o modem)

Clique agora em **Iniciar / Internet / kppp**

Na tela inicial do **kppp**, clique em **Configurar...** Na aba **Conta**, clique em **NOVA...** abrirá a tela do Wizard...escolha **Configuração Manual** ...digite um nome para a sua conta...digite o nº do telefone a ser usado clicando em **Adicionar** (no caso do Nokia 5310 é ***99#**)...dê **OK**...dê **OK**

Na tela inicial do **kppp**, digite o nome escolhido, o login e a senha (no caso da Oi, o login é **oi** e a senha é **oi**)

Na tela inicial do **kppp**, clique novamente em **Configurar**

Na aba **Modems**, clique em **NOVA...** Na aba **Device**, digite um nome para o modem...em **modem device**, coloque o correspondente ao seu modem (no caso do Nokia 5310 foi o **/dev/ttyACM0**)...dê **OK**...dê **OK**

Para saber qual o seu modem device, uma maneira seria: abra um Gerenciador de Arquivos (tipo o Konqueror)...vá em **/dev** ...clique com a direita e escolha **mostrar os arquivos por hora de modificação**...vá no final do **/dev**...desconecte o cabo USB do celular...reconecte-o e deverá aparecer, como último arquivo do **/dev** ,o referente ao seu celular (no meu caso, o **ttyACM0**)

Abra o **kppp**...clique em **Configurar**...vá na aba **Modems**...clique no nome do modem...clique em **Editar**...na

aba **Device**, coloque o que você achou em **/dev** como **modem-device**...vá na aba **Modem**, clique em **Query Modem** e veja se o modem foi detectado normalmente...dê **OK**...dê **OK**...

Na tela inicial do **kppp**, clique em **Conectar** (se quiser deixe marcado **(x)Mostrar a janela de log**...nela você poderá ver se correu tudo bem). Se as telas do kppp e do log forem minimizadas é porque tudo ficou OK...basta abrir um navegador e usar a internet.

Após usar o seu PC, antes de desligá-lo, abra um Editor de Textos (tipo o leafpad) como **root**...vá em **Arquivo / Abrir** e vá em **/etc**...abra o arquivo **rc.local** e na última linha digite **route del default ...**dê **ENTER**...saia do editor salvando a modificação.

Com isso o comando **#route del default** será dado automaticamente a cada boot, permitindo que você navegue na internet...sem ele, o **kppp** funciona corretamente mas o navegador não abre a página da internet.